

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Модуль для интернет-эквайринга CMS 1C-Битрикс

Содержание

1.	Описание модуля	3
2.	Возможности модуля	3
3.	Совместимость модуля	3
_		_
4.	Подготовительные работы	3
_	Versuenve versus Foure	2
5.	Установка модуля Банка	₫
6	Настройка модуля	5
Ο.	пастройна модули	
7	Контакты	8

1. Описание модуля

Платежный модуль ECOMM позволяет подключиться к платежному шлюзу «Банк «Санкт-Петербург» для возможности приема оплат по банковским картам и QR-кодам (СБП) в сети интернет.

2. Возможности модуля

- а) Встраивание модуля в компонент оформления заказа СМS для выбора платежной системы;
- b) Формирование запроса и перенаправление покупателей на платежную страницу Банка с передачей следующих данных:
- суммы заказа и состава корзины с товарами (с учетом стоимости доставки, скидок, купонов и т.д., применяемых с помощью стандартного функционала CMS);

3. Совместимость модуля

Модуль предназначен для CMS 1C-Битрикс. Функционал модуля доступен в конфигурации 1C-Битрикс «Малый бизнес» или «Бизнес», которые включают в себя расширение «Магазин».

Модуль работает только с валютой RUB - российский рубль.

4. Подготовительные работы

Данный модуль может использовать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) в рамках действующего договора на оказание услуг «интернет-эквайринга» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Процесс заключения договора можно уточнить в любом отделение банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или на сайте банка https://www.bspb.ru/business/acquiring/internet?tab=docs.

После регистрации договора Вам будет направлено письмо от Банка (pg@bspb.ru) с информацией о дальнейших действиях.

После регистрации договора Банк предоставит:

- идентификатор мерчанта;
- пароль от логина терминала;
- файл сертификата.


Дополнительно Банк может указать иные адреса для запросов и перенаправления клиентов, отличные от стандартных. Данные параметры указываются в настройках самостоятельно.

5. Установка модуля Банка

Перейдите по ссылке http://domain.ru/bitrix/admin и выполните вход согласно авторизационным данным.




Для продолжения установки модуля Банка в левой части экрана необходимо выбрать пункт Marketplace — Каталог решений. На экране будут представлены все доступные для CMS решения. Вам необходимо выбрать модуль Банка. Для этого в строке поиска, расположенной в правой части экрана, нужно вписать «bspb».




Далее выбираем «Платежная система Банк Санкт-Петербург» и нажимаем «Установить».




Оставляем галочку на ПАО Банк Санкт-Петербург и нажимаем «Загрузить».



Во всплывающем окне необходимо принять лицензионное соглашение и ознакомиться с условиями конфиденциальности и нажать «Применить» для начала загрузки модуля.




После завершения загрузки модуля необходимо нажать кнопку «Установить».




6. Настройка модуля


Далее необходимо выполнить настройку модуля. В левой части экрана в панели меню выбираем пункт «Магазин» — Настройки — Платежные системы. Далее нажимаем на кнопку «Добавить платежную систему», расположенную в правой верхней части экрана.



После нажатия откроется окно Параметры платежной системы. Для добавления платежной системы в пункте «Обработчик» выбираем «Интернет-эквайринг Банк Санкт-Петербург (bspb_pay)».




Некоторые параметры будут выставлены автоматически. Чтобы установить все необходимые для работы параметры нужно пролистать страницу вниз и выбрать в секции «По умолчанию для всех типов плательщиков» пункт «Показать все».



После этого откроется форма с настройками платежной системы, где необходимо заполнить следующие поля:


Настройки Банка

- **Логировать запросы.** Необходимо убрать галочку «По умолчанию», если есть необходимость сохранять логи запросов.
- Сервер и режим работы
 - Если Вы проходите тестирование, то необходимо выбрать значение «Тестовый адрес pgtest.bspb.ru»;
 - Если Вы успешно прошли тестирование и готовы к переключению в боевой режим, то необходимо выбрать значение «Рабочий адрес – pg.bspb.ru»;
- **Merchant**. Значения MerchantID будут предоставлены специалистами Банка для прохождения тестирования, а также для непосредственной работы в боевом режиме.
- Пароль. Уникальное значение, предоставляемое Банком.
- Файл ключа. При нажатии на кнопку Выбрать необходимо указать файл ключа .key. Файл находится на вашем компьютере, был сгенерирован вами согласно инструкции по запросу на сертификат для боевой среды
- Файл сертификата. При нажатии на кнопку Выбрать файл необходимо указать файл сертификата .pem. Файл будет отправлен Банком на основании запроса (.csr)
 - Инструкция по генерации запроса на сертификат для боевого режима доступна по ссылке (Инструкция для генерации сертификата).
 - Мерчант, пароль, ключ и сертификат для тестового режима предоставляются Банком.
- Валюта платежа. Российский рубль (RUB) (значение по умолчанию)
- Путь к обработчику вебхуков. Указанный адрес необходимо направить техническим специалистам Банка



Настройки ОФД

Данная настройка актуальна для клиентов с подключенным ОФД на стороне Банка



• **Включить отправку данных чека для ОФД** – необходимо убрать галочку «По умолчанию» для включения отправки чека. При включенной настройке данные для формирования чека отправляются в подключенный сервис ОФД.

Нажмите «Сохранить» и проверьте работоспособность модуля.

7. Контакты

В случае возникновения вопросов по настройке модуля и его работе просьба написать на почту pg@bspb.ru, указав в теме письма название Юридического лица и адрес сайта.

В случае возникновения технических вопросов по работе интернет-эквайринга Вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр:

- +7 (800) 500-00-49 (Бесплатный звонок по России)
- +7 (812) 332-78-78 (Санкт-Петербург)