



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Модуль для интернет-эквайринга CMS WebAsyst
(с расширением Shop-Script)**

Содержание

| | |
|--|---|
| 1. Описание модуля | 3 |
| 2. Возможности модуля | 3 |
| 3. Совместимость модуля | 3 |
| 4. Подготовительные работы | 3 |
| 5. Установка и настройка модуля на сайт..... | 3 |
| 6. Работа с транзакциями..... | 6 |
| 7. Возврат | 6 |
| 8. Контакты | 8 |

1. Описание модуля

Платежный модуль ECOMM позволяет подключиться к платежному шлюзу «Банк «Санкт-Петербург» для возможности приема оплат по банковским картам и QR-кодам (СБП) в сети интернет.

2. Возможности модуля

- a) Встраивание модуля в компонент оформления заказа CMS для выбора платежной системы;
- b) Формирование запроса и перенаправление покупателей на платежную страницу Банка с передачей следующих данных:
 - суммы заказа и состава корзины с товарами (с учетом стоимости доставки, скидок, купонов и т.д., применяемых с помощью стандартного функционала CMS);
 - Возможность отмены операции в текущем операционном дне;
 - Возможность полного возврата суммы платежа, если операция проведена в предыдущих операционных днях.

3. Совместимость модуля

Модуль предназначен для CMS WebAsyst с установленным расширением Shop-Script.

Модуль работает только с валютой RUB - российский рубль.

Модуль поддерживает следующие единицы измерения: “штуки” (шт).

4. Подготовительные работы

Данный модуль может использовать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) в рамках действующего договора на оказание услуг «интернет-эквайринга» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Процесс заключения договора можно уточнить в любом отделение банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или на сайте банка <https://www.bspb.ru/business/acquiring/internet?tab=docs>.

После регистрации договора Вам будет направлено письмо от Банка (pg@bspb.ru) с информацией о дальнейших действиях.

После регистрации договора Банк предоставит:

- идентификатор мерчанта;
- пароль от логина терминала;
- файл сертификата.

Дополнительно Банк может указать иные адреса для запросов и перенаправления клиентов, отличные от стандартных. Данные параметры указываются в настройках самостоятельно.


5. Установка и настройка модуля на сайт

Для установки модуля на сайт скачайте архив с соответствующим модулем с [сайта Банка](#) и распакуйте его.

Далее необходимо разместить файлы на сервере с помощью FTP-клиента (можно использовать любой FTP-клиент, например, WinSCP, Filezilla).

Выполните подключение к серверу, на котором развернут сайт, используя IP-адрес сервера, логин и пароль (не от административной панели Shop-Script) и перенесите содержимое распакованного архива модуля в папку ***/wa-plugins/payment***.

В результате переноса содержимое папки должно выглядеть следующим образом:



Для добавления модуля на сайт необходимо перейти на вкладку ***Shop-Script*** (в верхней части экрана):




Shop-Script

Далее перейти в раздел «***Настройки***» → «***Оплата***» и нажать кнопку «***Добавить способ оплаты***» и выбрать платежную систему **Банк Санкт-Петербург**.


После этого откроется форма с настройками платежной системы, где необходимо заполнить следующие поля:

Настройки Банка

- **Мерчант** – значение MerchantID, выданное Банком.
- **Пароль** – уникальное значение, предоставляемое Банком.




- **Адрес для отправки запросов в банк.** Адрес и протокол взаимодействия с банком:
 - Тестовый адрес – pgtest.bspb.ru (JSON);
 - Рабочий адрес – pg.bspb.ru (JSON);



- **Файл приватного ключа.** При нажатии на кнопку Выбрать файл необходимо указать файл ключа .key. Файл находится на вашем компьютере, был сгенерирован вами согласно инструкции по запросу на сертификат для боевой среды
- **Файл сертификата.** При нажатии на кнопку Выбрать файл необходимо указать файл сертификата .pem. Файл будет отправлен Банком на основании запроса (.csr)
 - ⓘ Инструкция по генерации запроса на сертификат для боевого режима доступна по ссылке ([Инструкция для генерации сертификата](#)).
 - ⓘ Мерчант, пароль, ключ и сертификат для тестового режима предоставляются Банком.

Настройки ОФД

Данная настройка актуальна для клиентов с подключенным ОФД на стороне Банка



- **Включить отправку данных чека для ОФД** – обязательный параметр. При его включении данные для формирования чека отправляются в подключенный сервис ОФД.


Параметры ОФД, такие как:

- режим налогообложения,
- ставка налога
- признак способа расчета

задаются техническими специалистами банка на стороне платежного шлюза.


Нажмите **«Сохранить»** и проверьте работоспособность модуля.

После этого модуль появится в списке установленных плагинов на вкладке **«Инсталлер»** пункт **«Установлено»** в разделе **Оплата**.



6. Работа с транзакциями

Информация по транзакции (номер, статус платежа/возврата, список позиций) доступна в разделе **Заказы**.




Обновление информации происходит в автоматическом режиме.

7. Возврат


Возможен полный возврат средств – когда сумма возврата равна сумме заказа, включая доставку.

Для операции возврата в заказе нужно выбрать кнопку **«Возврат»**.




В открывшейся форме обязательно установить галочку в чек-боксе **«Вернуть деньги через платежную систему»**.

Далее нужно выбрать кнопку **«Завершить возврат»**.



После этого в заказе появится информация о возвращении оплаты.



8. Контакты

В случае возникновения вопросов по настройке модуля и его работе просьба написать на почту pg@bspb.ru, указав в теме письма название Юридического лица и адрес сайта.