



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модуль для интернет-эквайринга CMS Joomla - VirtueMart

Содержание

1. Описание модуля3

2. Возможности модуля3

3. Совместимость модуля3

4. Подготовительные работы3

5. Установка модуля банка3

6. Настройка модуля4

7. Контакты.....7

1. Описание модуля

Платежный модуль ECOMM позволяет подключиться к платежному шлюзу «Банк «Санкт-Петербург» для возможности приема оплат по банковским картам и QR-кодам (СБП) в сети интернет.

2. Возможности модуля

- а) Встраивание модуля в компонент оформления заказа CMS для выбора платежной системы;
- б) Формирование запроса и перенаправление покупателей на платежную страницу Банка с передачей следующих данных:
 - суммы заказа и состава корзины с товарами (с учетом стоимости доставки, скидок, купонов и т.д., применяемых с помощью стандартного функционала CMS);

3. Совместимость модуля

Модуль предназначен для работы в CMS Joomla с установленным на ней расширением для интернет-магазина VirtueMart.

Модуль работает только с валютой RUB - российский рубль.

4. Подготовительные работы

Данный модуль может использовать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) в рамках действующего договора на оказание услуг «интернет-эквайринга» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Процесс заключения договора можно уточнить в любом отделение банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или на сайте банка <https://www.bspb.ru/business/acquiring/internet?tab=docs>.

После регистрации договора Вам будет направлено письмо от Банка (pg@bspb.ru) с информацией о дальнейших действиях.

После регистрации договора Банк предоставит:


- идентификатор мерчанта;
- пароль от логина терминала;
- файл сертификата.

Дополнительно Банк может указать иные адреса для запросов и перенаправления клиентов, отличные от стандартных. Данные параметры указываются в настройках самостоятельно.


5. Установка модуля банка

Скачайте с [сайта БСПБ архив модуля](#).

Для установки модуля выберите пункт меню Система» → блок «Установка» → «Расширения».




На открывшейся странице перейдите на вкладку «Загрузить и установить». Для продолжения установки переместите архив с модулем в поле для загрузки или выберите файл на компьютере с помощью кнопки выбора файла.



Установка модуля произойдет автоматически. После того, как появится сообщение «Установка модуля успешно завершена», можно приступить к настройке модуля.

6. Настройка модуля

Для настройки модуля перейдите в меню «Компоненты» -> «VirtueMart» -> «Способы оплаты» и нажмите кнопку «Создать».



После этого откроется форма с настройками платежной системы.

Способы оплаты

На вкладке «Способы оплаты» необходимо заполнить следующие поля:

- **Название платежа.** Название платежной системы на странице оплаты
- **Псевдоним.** bspb
- **Опубликовано.** Будет ли доступна платежная система при оформлении заказа
- **Описание платежа.** Описание платежной системы на странице оплаты
- **Способ оплаты.** BSPB (название обработчика для интернет-эквайринга Банк Санкт-Петербург)
- **Группа покупателей.** Группы покупателей, которым будет доступен этот способ оплаты
- **Список заказов**
- **Валюта**

После заполнения описанных параметров жмем на кнопку «Сохранить» в верхней части экрана.

Настройки Банка

На вкладке «Конфигурация» необходимо заполнить следующие поля:

- **Тестовый режим.** Если Вы проходите тестирование, то необходимо включить тестовый режим. Если Вы успешно прошли тестирование и готовы к переключению в боевой режим, то необходимо выбрать значение Выключить.
- **Merchant.** Значения MerchantID будут предоставлены специалистами Банка для прохождения тестирования, а также для непосредственной работы в боевом режиме.
- **Password.** Уникальное значение, предоставляемое Банком.
- **Файл *.pem.** При нажатии на кнопку «Выберите файл» необходимо указать файл сертификата .pem. Файл будет отправлен Банком на основании запроса (.csr)
- **Файл *.key.** При нажатии на кнопку «Выберите файл» необходимо указать файл ключа .key. Файл находится на вашем компьютере, был сгенерирован вами согласно инструкции по запросу на сертификат для боевой среды
 - ❗ Инструкция по генерации запроса на сертификат для боевого режима доступна по ссылке ([Инструкция для генерации сертификата](#)).
 - ❗ Мерчант, пароль, ключ и сертификат для тестового режима предоставляются Банком.
- **Включить лог запросов.** Необходимо выбрать Включить, если есть необходимость сохранять логи запросов.
- **Адрес для WebHook.** Указанный адрес необходимо направить техническим специалистам Банка

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

КОНФИГУРАЦИЯ

БСПБ
Способ оплаты: bspb

Тестовый режим: Включить

Merchant: T3000132

Password:

Файл *.pem: Загружен файл: pgtest_cer.cer.pem
Загрузить другой файл?
Выберите файл: Файл...бран

Файл *.key: Загружен файл: pgtest_key.pem.key
Загрузить другой файл?
Выберите файл: Файл...бран

Режим работы ОФД: Включить

Включить лог запросов: Включить

Адрес для WebHook (необходимо передать в Банк): https://bspb-joomla.ht2.ipol.tech/index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&ta

Настройки ОФД

Данная настройка актуальна для клиентов с подключенным ОФД на стороне Банка

Файл *.key: Загружен файл: pgtest_key.pem.key
Загрузить другой файл?
Выберите файл: Файл...бран

Режим работы ОФД: Включить

Включить лог запросов: Включить

- **Режим работы ОФД.** Необходимо выбрать Включить для включения отправки чека. При включенной настройке данные для формирования чека отправляются в подключенный сервис ОФД.

Нажмите «Сохранить» и проверьте работоспособность модуля.

7. Контакты

В случае возникновения вопросов по настройке модуля и его работе просьба написать на почту pg@bspb.ru, указав в теме письма название Юридического лица и адрес сайта.

В случае возникновения технических вопросов по работе интернет-эквайринга Вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр:

+7 (800) 500-00-49 (Бесплатный звонок по России)

+7 (812) 332-78-78 (Санкт-Петербург)